

INFOGRAFÍA

El D.E.C.A en *gsViverum*



**Un código QR en el C.M.R. que
descarga el pdf del porte.**

Si el cliente tiene marcado el **parámetro D.E.C.A**,
gsViverum añade el QR de forma automática en
cada albarán de venta.

CONTENIDO

- 02 **Cómo funciona**
- 03 **Opción 1 · Automática**
- 04 **Opción 2 · Autogestionada**

C.M.R. · ALBARÁN DE
VENTA



**Escanea y
descarga
el pdf**
Desde una
URL
pública



Código QR

Se añade solo al C.M.R.
al marcar el parámetro.



Documento C.M.R.

Uno por cada albarán de
venta.



Pdf online

Publicado en una URL
pública; el QR lo
descarga.



App del chofer

Crea el pdf desde el
lugar de recogida.

Cómo funciona el *D.E.C.A*

Esta parte explica qué es el parámetro D.E.C.A, qué pasa al marcarlo y quién gestiona el pdf.

¿QUÉ HACEMOS?

Añadimos un **parámetro D.E.C.A** para los clientes que lo necesiten. Si está marcado, gsViverum pone un **código QR en el C.M.R.** de cada albarán de venta. El QR descarga el pdf desde la dirección web (URL) pública donde se ha subido y expuesto.

CÓMO FUNCIONA • 4 PASOS

1

Marcar el parámetro

Se activa en el cliente.

2

Crear el albarán

Cada albarán de venta tiene su C.M.R.

3

QR en el C.M.R.

gsViverum lo añade solo.

4

Descargar el pdf

El QR descarga el pdf desde su URL pública.

¿QUIÉN GESTIONA EL PDF? • 2 OPCIONES

Opción 1 Automática

gsViverum crea el QR, la URL y sube el pdf a la plataforma DECA. Incluye la **App del chofer**.

Opción 2 Autogestionada

gsViverum genera el pdf y lo envía a un **FTP**, si lo hay, o usa una **URL**. Guardarlo, borrarlo y mantenerlo es cosa del cliente.

Opción 1 Automática

Esta parte explica la opción en la que gsViverum se ocupa de todo: QR, URL, subida del pdf a la plataforma DECA y la App del chofer.



Todo automático

gsViverum **crea el QR**, le asigna la URL y **sube el pdf a la plataforma DECA**.



Guardado 7 días

El pdf está disponible 7 días. **El octavo día se borra solo**. Antes de eliminarlos, la plataforma DECA puede **enviarlos por correo** si se configura, o permitir **descargarlos** si hay mucho volumen.

INCLUIDA EN LA OPCIÓN 1

La App del chofer

El chofer la lleva en el móvil. Desde el **lugar de recogida** puede crear el pdf del porte con su código QR.

El QR aparece en la App y **descarga el pdf desde el propio teléfono**.



Opción 2

Autogestionada

Esta parte explica la opción en la que gsViverum genera el pdf y lo envía al FTP del cliente, si lo hay, o a una URL. A partir de ahí, guardar, borrar y mantener el pdf es responsabilidad del cliente.

A CON FTP

El cliente nos da acceso a su FTP

El cliente entrega a Global System los **datos de su FTP** y nos dice **cómo se forma la URL**.

Con eso, al imprimir el C.M.R. gsViverum añade el QR y sube el pdf al FTP.

RESULTADO

gsViverum envía el pdf al FTP. El cliente lo guarda y lo mantiene.

B SIN FTP

El cliente escribe la URL a mano

Al imprimir el C.M.R., gsViverum **pide una URL**. Con esa URL crea el QR y lo añade al C.M.R., **sin comprobar nada**.

RESULTADO

El cliente genera el pdf, lo sube y lo mantiene.

EN RESUMEN

Tres caminos, un mismo QR en el C.M.R.

OPCIÓN 1

Automática. gsViverum lo hace y lo gestiona todo. **Incluye App del chofer.**

OPCIÓN 2

Autogestionada. Envío a **FTP** o **URL**; guardado y borrado a su cargo.